


## Configurando o seu cliente de e-mail: Outlook 2003 (somente Windows)

1. Abra o Outlook 2003.
2. Clique no menu **Tools** ('Ferramentas') e selecione **E-mail Accounts...** ('Contas de e-mail...').
3. Selecione **Add a new e-mail account** ('Adicionar uma nova conta de e-mail') e clique em Next ('Avançar').



4. Clicando no botão de rádio, escolha **POP3** como o tipo de servidor e clique em **Next** ('Avançar').
5. Preencha todos os campos necessários para incluir as seguintes informações:

### Informações sobre o usuário

**Seu nome:** Digite o seu nome como você gostaria que ele aparecesse no campo De: das mensagens de saída.

**Endereço de e-mail:** Digite o seu endereço de e-mail completo (nome\_de\_usuario@SEUDOMÍNIO.COM.BR)

### Informações sobre o servidor

**Servidor de e-mail de entrada (POP3):** pop.gmail.com

**Servidor de e-mail de saída (SMTP):** smtp.gmail.com

### Informações de login

**Nome de usuário:** Digite o seu nome de usuário (incluindo @SEUDOMÍNIO.COM.BR)

**Senha:** Digite a sua senha

**Contas de Email**

**Configurações de Email na Internet (POP3)**  
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

**Informações do Usuário**

Nome:   
Endereço de Email:

**Informações do Servidor**

Servidor de entrada de emails (POP3):   
Servidor de saída de emails (SMTP):

**Informações de Logon**

Nome de Usuário:   
Senha:   
 Lembrar senha  
 Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)

**Testar Configurações**

Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)

6. Clique em **More Settings...** ('Mais configurações...') e na guia **Outgoing Server** ('Servidor de saída').

**Contas de Email**

**Configurações de Email na Internet (POP3)**  
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

**Informações do Usuário**

Nome:   
Endereço de Email:

**Informações do Servidor**


Servidor de entrada de emails (POP3):   
Servidor de saída de emails (SMTP):

**Informações de Logon**


Nome de Usuário:   
Senha:   
 Lembrar senha  
 Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)

**Testar Configurações**


Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)




7. Selecione a caixa próxima de **My outgoing server (SMTP) requires authentication** ('Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação') e selecione **Use same settings as my incoming mail server** ('Utilizar as mesmas configurações do meu servidor de e-mail de entrada').



8. Clique na guia **Advanced** ('Avançado') e selecione a caixa próxima de **This server requires an encrypted connection (SSL)** ('Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)') em **Incoming Server (POP3)** ('Servidor de entrada (POP3)').
9. Selecione a caixa próxima de **This server requires an encrypted connection (SSL)** ('Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)') em **Outgoing Server (SMTP)** ('Servidor de saída (SMTP)') e digite **465** na caixa próxima de **Outgoing server (SMTP)** ('Servidor de saída (SMTP)').



10. Clique em **OK**.



11. Clique em **Next** ('Avançar')

12. Em seguida, clique em **Finish** ('Concluir').

Parabéns! Você acabou de configurar o seu cliente para enviar e recuperar mensagens de e-mail!!!