

Configurando o seu cliente de e-mail: Outlook Express e Outlook 2002 (somente Windows)

1. Abra o Outlook ou o Outlook Express.
2. Clique no menu **'Tools'** ('Ferramentas') e selecione **'Accounts...'** ('Contas...').
3. Clique em **'Add'** ('Adicionar') e, em seguida, em **'Mail...'** ('Correio...').
4. Digite o seu nome no campo **'Display name'** ('Nome de exibição') e clique em **'Next'** ('Avançar').
5. Digite o seu endereço de e-mail completo do (**usuario@SEUDOMÍNIO.COM.BR**) no campo **'Email address'** ('Endereço de e-mail') e clique em **'Next'** ('Avançar').
6. Digite **'pop.gmail.com'** no campo **'Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server'** ('Servidor de e-mail de entrada (POP3, IMAP ou HTTP)'). Digite **'smtp.gmail.com'** no campo **'Outgoing mail (SMTP) server'** ('Servidor de e-mail de saída (SMTP)').
7. Clique em **'Next'** ('Avançar').
8. Digite o seu nome de usuário (**incluindo '@SEUDOMÍNIO.COM.BR'**) no campo **'Account name'** ('Nome da conta'). Digite a sua senha no campo **'Password'** ('Senha') e clique em **'Next'** ('Avançar').
9. Clique em **'Finish'** ('Concluir').
10. Destaque **'pop.gmail.com'** em **'Account'** ('Conta') e clique em **'Properties'** ('Propriedades').
11. Clique na guia **'Advanced'** ('Avançado').
12. Selecione a caixa próxima de **'This server requires a secure connection (SSL)'** ('Este servidor requer uma conexão segura (SSL)') em **'Outgoing Mail (SMTP)'** ('E-mail de saída (SMTP)').
13. Digite **'465'** no campo **'Outgoing mail (SMTP):'** ('E-mail de saída (SMTP):').
14. Selecione a caixa próxima de **'This server requires a secure connection (SSL)'** ('Este servidor requer uma conexão segura (SSL)') em **'Incoming mail (POP3)'** ('E-mail de entrada (POP3)'). A porta será alterada para **995**.

15. *A ordem dos campos 'Outgoing mail server' ('Servidor de e-mails de saída') e 'Incoming mail server' ('Servidor de e-mails de entrada') varia de acordo com a versão. Verifique se você está digitando as informações corretas em cada um deles.
16. Clique na guia '**Servers**' ('Servidores') e selecione a caixa próxima de '**My server requires authentication**' ('Meu servidor requer autenticação').
17. Clique em '**OK**'.

Parabéns! Você acabou de configurar o seu cliente para enviar e recuperar mensagens de e-mail!!!